


# 【サーバー移行に伴うメールの設定手順 ~Outlook Express~①】


※ 新しいサーバーでinfo@~以外アドレスを使用する場合は、Pleskの使い方~アカウントの設定~を参照の上、あらかじめアカウントを取得設定しておいてください。

1




Outlook Express画面TOPの画面左上『ツール』>『アカウント』を選択

2




インターネットアカウント画面TOPの画面右上『追加』>『メール』を選択

3




表示名は自由に記載して『次へ』>電子メールアドレスは設定したいアドレスを入力して『次へ』

4




受信メールサーバーの種類は『POP3』、受信メール・送信メールともに、新サーバーのIPアドレスを入力し『次へ』

5




アカウント名はメールアドレスと同一。パスワードは、所定のパスワードを入力し『次へ』（セキュリティで保護されたパスワード...はチェックを入れない。）次の画面で『完了』

6




今設定したアカウントを選択して、右側のプロパティを選択


# 【サーバー移行に伴うメールの設定手順 ~Outlook Express~②】



プロパティのサーバータブを選択し、最下部の『このサーバーは認証が必要』にチェックを入れる。




プロパティの詳細設定タブを選択し、サーバーのポート番号>送信メールを既定の『25』から『587』に変更。  
その後、下部の『適用』>『OK』で閉じる



設定が完了したら、テスト自分から自分宛に送受信してみる。問題なく送受信できれば設定OK。(今設定したアドレスを送信者にして、同じアドレスを宛先に設定する。)

送受信でエラーが出た場合、以下をお確かめください。


- ① 設定した情報は間違いないか？(もっとも多いエラーの原因はこれです。全角半角の間違い、ドット(.)とカンマ(,)の間違いなど。)
- ② 送受信をすると、アカウント名とパスワードを求められる画面が出てくる場合は、もう一度パスワードを入力し、『OK』を選択。



それでもエラーが出る場合は、0x800CCC~から始まるエラー番号を確認したうえで、当社までお問い合わせください。  
お問い合わせ電話番号：045-264-2510


以降は設定したアカウントを削除・もしくは変更する場合の手順です。

1



Outlook Express画面TOPの画面左上  
『ツール』 > 『アカウント』 を選択

2



削除の場合は削除したい名前を選択し、  
削除する。(サーバー移管の場合は、切  
り替えの1週間後に旧設定を削除。)

また、変更したい場合は、『プロパ  
ティ』をクリックし、所定の箇所を変更  
する。